

## 九州大学無線LANアクセスサービス 一時利用サービス(学外者用) 無線LAN接続セットアップシート

## Windows8.1編

○九州大学無線LANアクセスサービスは、九州大学情報統括本部が提供する無線インターネットアクセスサービスです。

一時利用サービスは、本学の教育、研究もしくはこれに準ずる目的のため、学内における学外者の無線LANの利用を一時的に許可するものです。利用するにあたり、ユーザID、パスワードが必要になります。ユーザID、パスワードについては、主催者の担当者にご確認ください。付与されるIPアドレスは、学外のIPアドレスになります。

○無線LAN接続に必要なもの

- ①Microsoft Windows 7, 8.1, 10が搭載されたパソコン。
- ②WiFi規格に準拠したワイヤレス機能(パソコン内蔵及び外付けのLANカードなど)  
※上記、無線LAN機器がWPA/WPA2の暗号化方式で、認証方式が802.1x認証によるPEAP/MSCHAPv2に対応していること。

○利用上の注意:

- ①セキュリティ対策のため、以下の対策を必ず行ってください。
  - ・Windows Update (Microsoft site)の実施。
  - ・ウイルス対策ソフトウェア及び最新の定義ファイルがインストールされ、定期的なウイルス・スキャンの実施。
- ②インターネット上での著作権法の遵守  
本学では、インターネット上での著作権法の遵守のためにファイル交換ソフト(Winny, Limewire, eDonkey, emule, 迅雷, 酷狗等)の使用を禁止しています。インターネットに不法に流通する音楽や動画等のファイルをダウンロード(アップロード)することは、著作権侵害となり非常に深刻な事態となる可能性があります。(ファイル交換ソフトの使用は、本学の検知システムや著作権協会から常に監視されています。)

本手順書は、Windows標準機能を使用した無線LAN接続手順書です。  
無線LANカードの付属ソフト等を使用して設定を行う場合は、機器の設定マニュアルをご覧ください。


### 無線LAN (kitenet) への接続手順



① スタート画面から「**デスクトップ**」をクリックします。



② 画面右(上または下)隅にマウスポインタを持っていきます。  
画面右側に「**チャーム**」と呼ばれるものが薄く表示されます。  
※表示されない場合は、キーボードから  
「Windows ロゴ キー」+「C」で表示します。



③ この「**チャーム**」にある歯車のマークの「**設定**」をクリックします。

次のページへ

# Windows 8.1 編




④ 「コントロールパネル」をクリックします。



⑤ コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」をクリックします。




⑥ 「ネットワークと共有センター」をクリックします。




⑦ 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

次のページへ



⑧ 「**ワイヤレスネットワークに手動で接続します**」をクリックします。




⑨ 追加するワイヤレスネットワークの情報を以下の通り設定します。

- ・ネットワーク名: **kitenet**
- ・セキュリティの種類: **WPA2-エンタープライズ**
- ・暗号化の種類: **AES**

以下の項目にチェックを入れます。


- ・**この接続を自動的に開始します**

「**次へ**」をクリックします。



⑩ 「**接続の設定を変更します**」をクリックします。

次のページへ




⑪ 「**セキュリティ**」タブをクリックします。

ネットワークの認証方法の選択で「**Microsoft 保護された EAP (PEAP)**」を選択します。

「**ログオンするたびに、この接続用の資格情報を使用する**」にチェックを入れます。

その後、「**設定**」をクリックします。



⑫ 接続のための認証方法で「**証明書を検証してサーバの ID を検証する**」のチェックを外します。


⑬ 認証方法を選択するを「**セキュリティで保護されたパスワード (EAP-MSCHAP v2)**」を選択し、「**構成**」をクリックします。




⑭ 「**接続のための認証方法**」のチェックを外し、「**OK**」をクリックします。

次のページへ






⑮ 「OK」ボタンをクリックします。




⑯ 「詳細設定」をクリックします。




⑰ [802.1Xの設定]タブの「認証モードを指定する」にチェックを入れ、「ユーザー認証」を選択し、「資格情報の保存」をクリックします。


次のページへ



- ⑱ 「ユーザ名」、「パスワード」を入力します。
- ※ユーザID、パスワードは、主催者の担当者にご確認ください。
- 「OK」をクリックし、詳細設定の画面も「OK」をクリックします。



- ⑲ 「OK」をクリックします。



- ⑳ 「閉じる」をクリックします。

(接続中の状態)



- ㉑ kitenetの受信エリアであれば自動的に接続されます。  
左記のように表示されていれば、「接続完了」です。
- ※初回の接続時は、数十秒接続に時間を要することがあります。

以上で無線LAN(kitenet)への接続手順は終了です。  
上記手続きが正常に完了しますと、ネットワークに接続されます。

※利用に必要なユーザID及びパスワードは、主催者にお知らせしておりますので、主催者側の担当者にお尋ねください。  
情報統括本部から利用者に直接お知らせすることは行っておりませんので、ご了承ください。

※接続できない場合の問い合わせは、主催者の方より問い合わせください。

○無線LAN(kitenet)についてのお問い合わせ先: 九州大学 情報統括本部ネットワーク事業室

連絡先: 092-802-2686,2687,2688 (伊都 90-2686,2687,2688)

E-mail: n-room@iii.kyushu-u.ac.jp